

Jak kopírovat uzavřený blok buněk se vzorci? Řekněme, že máte oblast buněk (ucelenou tabulku, jakýsi nezávislý, soběstačný ekosystém), jejíž hranice nepřekračují vzorce uvnitř. V těchto vzorcích přitom používáte absolutní adresování (zjednodušeně řečeno dolary v odkazech na buňky), a vy si přejete tento blok zkopírovat jinam (v příkladu níže se jedná o oblast B4:E6). Jak to dopadne s klasickým CTRL+C a CTRL+V, vidíte na obrázku – absolutní část odkazů se drží původního umístění.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2			Zkopírovat do schránky...									
3												
4		5	30	40	50		B4: 5	C4: 30	D4: 40	E4: 50		
5		1	150	200	250		B5: 1	C5: =\$B\$4*\$B5*C\$4	D5: =\$B\$4*\$B5*D\$4	E5: =\$B\$4*\$B5*E\$4		
6		2	300	400	500		B6: 2	C6: =\$B\$4*\$B6*C\$4	D6: =\$B\$4*\$B6*D\$4	E6: =\$B\$4*\$B6*E\$4		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15			... a vložit									
17		5	30	40	50		B17: 5	C17: 30	D17: 40	E17: 50		
18		1	=B\$4*\$B18*C\$4		250		B18: 1	C18: =\$B\$4*\$B18*C\$4	D18: =\$B\$4*\$B18*D\$4	E18: =\$B\$4*\$B18*E\$4		
19		2	300	400	500		B19: 2	C19: =\$B\$4*\$B19*C\$4	D19: =\$B\$4*\$B19*D\$4	E19: =\$B\$4*\$B19*E\$4		
20												

Kopírování uzavřeného bloku buněk se vzorci – CTRL+C a CTRL+V

Zbavit se absolutní adresace dost dobře nelze, bez její funkčnosti by nebylo možné efektivně vytvořit původní tabulku. Co s tím? Nebudu vás napínat. Řešením je dvojitá transpozice během kopírování, tj. využití dialogu Vložit jinak...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2			Zkopírovat do schránky...									
3												
4		5	30	40	50		B4: 5	C4: 30	D4: 40	E4: 50		
5		1	150	200	250		B5: 1	C5: =\$B\$4*\$B5*C\$4	D5: =\$B\$4*\$B5*D\$4	E5: =\$B\$4*\$B5*E\$4		
6		2	300	400	500		B6: 2	C6: =\$B\$4*\$B6*C\$4	D6: =\$B\$4*\$B6*D\$4	E6: =\$B\$4*\$B6*E\$4		
7												
8			Pravé tlačítko myši, Vložit jinak → Transponovat									
9												
10		5	1	2			B10: 5	C10: 1	D10: 2			
11		30	150	300			B11: 30	C11: =\$B\$10*\$C\$10*\$B11	D11: =\$B\$10*\$D\$10*\$B11			
12		40	200	400			B12: 40	C12: =\$B\$10*\$C\$10*\$B12	D12: =\$B\$10*\$D\$10*\$B12			
13		50	250	500			B13: 50	C13: =\$B\$10*\$C\$10*\$B13	D13: =\$B\$10*\$D\$10*\$B13			
14												
15			... a znovu z předchozího Vložit jinak → Transponovat									
17		5	30	40	50		B17: 5	C17: 30	D17: 40	E17: 50		
18		1	=B\$17*\$B18*C\$17		250		B18: 1	C18: =\$B\$17*\$B18*C\$17	D18: =\$B\$17*\$B18*D\$17	E18: =\$B\$17*\$B18*E\$17		
19		2	300	400	500		B19: 2	C19: =\$B\$17*\$B19*C\$17	D19: =\$B\$17*\$B19*D\$17	E19: =\$B\$17*\$B19*E\$17		
20												

Kopírování uzavřeného bloku buněk se vzorci – dvojitá transpozice

Postup není všespásný. Nepříjemná je samozřejmě nutnost odkládací plochy v mezikroku, resp. potřeba tolika řádků v ní, kolik sloupců má původní oblast.

Jinou možností je po vytvoření úvodní tabulky změnit v jejích vzorcích adresování na čistě relativní (ručně odstraněním dolarů v dialogu Najít a nahradit), a pak teprve aplikovat kopírování.

Jak zrcadlit blok buněk

A co přesně opačný postup, kdy naopak máme kompletně zpracovanou tabulku a chceme vytvářet její obsahové kopie (klony, zrcadla)? Jako nejjednodušší se jeví přetažení původní tabulky za hranu pravým tlačítkem myši a volba Vytvořit zde propojení...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Přetáhnout za hranu pravým tlačítkem myši									
3											
4		5	30	40	50		B4: 5	C4: 30	D4: 40	E4: 50	
5		1	150	200	250		B5: 1	C5: =\$B\$4*\$B5*C\$4	D5: =\$B\$4*\$B5*D\$4	E5: =\$B\$4*\$B5*E\$4	
6		2	300	400	500		B6: 2	C6: =\$B\$4*\$B6*C\$4	D6: =\$B\$4*\$B6*D\$4	E6: =\$B\$4*\$B6*E\$4	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15		... a volba Vytvořit zde propojení									
16											
17		5	30	40	50		B17: =B4	C17: =C4	D17: =D4	E17: =E4	
18		1	=C5	200	250		B18: =B5	C18: =C5	D18: =D5	E18: =E5	
19		2	300	400	500		B19: =B6	C19: =C6	D19: =D6	E19: =E6	
20											

Propojení buněk

V nové tabulce se tak všechny buňky budou prostým odkazem vázat na původní tabulku (nebude se opakovat mnohdy složitý výpočet ve vzorcích původní tabulky).

Teď by to ještě chtělo... Zaměnit relativní adresy za absolutní, abychom si nadále vystačili s CTRL+V? To ale jednoduše nejde, jen s pomocí maker a metodou Application.ConvertFormula aplikovanou na každou buňku oblasti.

```
1 Sub ZmenaAdresace()  
2  
3 Dim rngBunka As Range  
4  
5 For Each rngBunka In Selection  
6 If rngBunka.HasFormula = True Then  
7 rngBunka.Formula = Application.ConvertFormula(rngBunka.Formula, _  
8 xIA1, xIA1, xIAbsolute)  
9 End If  
10 Next rngBunka  
11  
12 End Sub
```

K zamyšlení: Pomohl by vám v něčem styl adresování R1C1?